


# コーラー研修会

パソコンでコールするときに役立つ、  
**SD couple, SDReader, SD Music Player**  
 をマスターしよう！

☆日時：2月21日(日) 9:30 - 12:30

☆会場：ユニコムプラザさがみはら ミーティングルーム4



相模原SDC 小方講師によるSD couple、SDReader、SD Music Player の研修会がありました。ある程度理解していると思っていたのですが、私が知らない内容も多くあり勉強になりました。私が勉強になったことをまとめてみました。

## 1. SD couple 初期設定ファイル(sd.ini)について

### 小方氏資料抜粋

設定ファイル(sd.ini)

- 1) 作成  
 "initialize session file"を実行する → sd.iniファイルを作成できる。
- 2) 編集  
 スタートメニューから"Edit sd.ini"を選択する → 編集
- 3) 構成
  - ① オプション[Options]  
 コマの色、画面サイズ等のカスタマイズを指定
  - ② セッション[Sessions]  
 レベル毎に起動メニューを作成
  - ③ アクセラレーター[Accelerators]  
 ファンクションキー、ショートカットキーのカスタマイズ
  - ④ 略語[Abbreviations]  
 略語の定義

File Edit Command

```

exit from the program
heads start
sides start
heads 1p2p
sides 1p2p
just as they are
toggle concept levels
toggle active phantoms
toggle minigrand getouts
toggle overflow warning
toggle singlespace mode
toggle retain after error
toggle nowarn mode
toggle keep all pictures
toggle singleclick mode
toggle singing call
toggle reverse singing call
choose font for printing
print current file
print any file
initialize session file
change to new style filename
    
```

Copyright © 2016 M. Ogata All Rights Reserved.

2016/2/21

17

### 小方氏資料抜粋

設定ファイル(sd.ini) → このファイルを削除すると、初期状態になる。

```

[Options]
new_style_filename

[Sessions] → 削除するとセッションの指定がなくなる。
C1 1 Sample

# "Enhanced" accelerator keys can be plain, shifted, control, alt, or control-alt.
# e1 = page up
# e2 = page down
# e3 = end
# e4 = home
# e5 = left arrow
# e6 = up arrow
# e7 = right arrow
# e8 = down arrow
# e13 = insert
# e14 = delete

[Accelerators]
cu delete line
cx delete word
e5 line up
e8 line down
e1 page up
e2 page down
+f1 heads start
+s1 sides start
+c1 just as they are
f2 two calls in succession
(中略)

[Abbreviations]
u U-turn back
rt right and left thru
    
```

Copyright © 2016 M. Ogata All Rights Reserved.

2016/2/21

18


## 【SD coupleの初期設定ファイルの内容】

### [Options] 画面サイズ等のカスタマイズを指定

new_style_filename	
keep_all_pictures	全てのコール中の画像を保存する
maximize	画面をフルスクリーンの状態にする
single_click	マウスのシングルクリックでコールを選択できるようにする

### [Sessions] レベル毎に起動メニュー作成

+	C1	1	Sample
sawada_MS.txt	Mainstream	11	MS
sawada_Plus.txt	Plus	20	plus
sawada_Plus-hard.txt	Plus	29	.....
sawada_A2.txt	A2	1	A2
sawada_A2easy.txt	A2	1	.....
sawada_A2medium.txt	A2	1	.....
sawada_A2hard.txt	A2	1	.....
sawada_C1.txt	C1	14	.....
sawada_C2.txt	C2	60	C2
sawada_C2easy.txt	C2	62	.....
sawada_C2midll.txt	C2	2	.....
sawada_C3.txt	C3	31	.....




(出力ファイル名、コールレベル、次のシーケンス番号、タイトル名)

\* シーケンス番号は自動的に更新され、最後の番号がsd.iniに書き込まれます (中略)

### [Accelerators] ファンクションキー、ショートカットキーのカスタマイズ

cu	deleteline
cx	deleteword
e6	lineup

(中略)



### [Abbreviations] 略語の定義


u	U-turn back
rlt	right and left thru
sq	square thru 4
sl	slide thru
po	pass the ocean
sw	swing thru
spt	spin the top
st	star thru
t1	touch 1/4
sct	scoot back
dix	dixie style to a wave
cc	circulate

u U-turn backと登録してありますので画面上でuと入力すればU-turn backを呼び出すことができます。  
\* 他も同じ


## 2. SDReader（複数シーケンスのEXCEL出力について）



シーケンスを複数指定  
\* 今まで1シーケンスしかできないと思っていました。



## 3. SDReader（読み込んだシーケンスファイル保存指定について）



【読み込んだファイル別名保存】を指定すると  
出力ファイルが削除され、Backupフォルダーに別名保存される

